


burda
style

6338

KLEID ROBE DRESS VESTIDO

AB: normal weit, semi-ajusté, semi-fitted, semi-ajustado

		140 cm					
Größen	Tailles	Sizes	Tallas				
	Eur.						
A I	m	2,60	2,60	2,65	2,65	2,65	2,65
A II	m	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
B	m	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,25

Popeline, Baumwollsatin,
ViskosePoplin, cotton satin,
viscose-rayonPopeline, satin de coton,
viscosepopeline, katoenen satijn,
viscosepopeline, raso di cotone,
viscosa

Popelín, satén de algodón, viscosa

Poplin, bomullsatin,
viskosaПоплин, хлопчатобумажный
сатин, вискозные ткани

AB:

Einlage • Interfacing • triplure •
tussenvoering • rinforzo •
entretela • mellanlägg •
прокладка






A:



3x



2x

Sämtliche Modelle stehen unter
Urheberschutz, gewerbliches Nach-
arbeiten ist nicht gestattet.All models are copyrighted.
Reproduction for commercial purpo-
ses is not allowed.Tous les modèles sont sous la
protection des droits d'auteur,
leur reproduction à des fins commer-
ciales est strictement interdite.Para todos los modelos se reservan
los derechos de autor,
está prohibida la reproducción con
fines comercialesrechte Stoffseite • right side •
endroit • goede kant •
diritto della stoffa •
lado derecho de la tela •
tygets räta • ЛИЦЕВАЯ СТОРОНАlinke Stoffseite • wrong side •
envers • verkeerde kant •
rovescio della stoffa •
lado revés de la tela • tygets aviga •
изнаночная сторонаEinlage • interfacing • triplure •
tussenvoering • rinforzo • entrete-
la • mellanlägg • прокладкаFutter • lining • doublure • voering •
fodera • forro • foder • подкладкаVolumenvlies • batting •
vlieseline gonflante • volumevlies •
flüselina ovattata •
entretela de relleno •
polyestervlieselin • ВОЛЮМЕНФЛИЗ

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

- A B 1 Перед 2x
A B 2 Спинка 1x
A B 3 Косая бейка / Борт 2x
A 4 Рукав 2x
A 5 Манжета 2x
A 6 Обтачка разреза рукава 2x
A 7 Стойка воротника 2x
A 8 Воротник
A 9 Карман 1x
A 10 Планка кармана 1x
A 11 Правое переднее полотнище 1x
A 12 Кайма правого переднего полотнища 1x
A 13 Левое переднее полотнище 1x
A 14 Кайма левого переднего полотнища 1x
A 15 Заднее полотнище 1x
A 16 Кайма заднего полотнища 1x
A 17 Перед. часть завязывающегося пояса 2x
A 18 Задн. часть завязывающегося пояса 1x
B 19 Воротник-стойка 2x
B 20 Косая бейка / Пройма 2x
B 21 Правое переднее полотнище 1x
B 22 Левое переднее полотнище 1x
B 23 Заднее полотнище 1x
B 24 Правая завязка 1x
B 25 Левая завязка 1x

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda style. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бёдер. При необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

AB

Вырежьте из листа выкроек
для ПЛАТЬЯ A детали 1 - 18,
для ПЛАТЬЯ B детали 1 - 3 и 19 - 25
нужного размера.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, маркированным „здесь удлинять или укорачивать“ - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

➔ Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на одинаковую величину.

Это делается так:



Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным линиям.

Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величину.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужную величину.

Выверните боковые края.

EINLAGE • INTERFACING • TRIPLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLÄGG • ПРОКЛАДКА



РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (— — —) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом ткани, а ни в коем случае не с линией шва или кромкой! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенной вдвое ткани.

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на ткань стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на ткани.

A

Ткань I и ткань II

Детали 1 - 11, 13, 15 выкроить из ткани I, а детали 12, 14 и 16 - 18 - из ткани II.

➔ См. планы раскладки на листе выкроек.

AB

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

B: 4 см - на подгибку низа. **AB:** 1,5 см - по всем остальным срезам и на швы, кроме деталей 3, 6 и 20 (припуски на швы уже учтены в выкройке).

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на изнаночные стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

ПРОКЛАДКА

Из прокладки выкроить детали по рисункам и приутюжить их на изнаночные стороны деталей кроя. Контуры деталей перевести на прокладку.

ПОШИВ

При счётывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную счёточными стежками.







Цифровые контрольные метки показывают, как стачивать детали кроя - одинаковые метки должны совпасть.

A - ПЛАТЬЕ

Вытачки на груди сколоть и стачать к вершинам. Глубины вытачек заутюжить вниз.

Накладной карман с планкой

1 Планку кармана сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить. Сложенную вдвое планку притачать к верхнему срезу кармана, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на карман. Припуски по остальным срезам кармана срезать до ширины 7 мм, обметать и заутюжить на изнаночную сторону (1a). Карман наложить на левую деталь переда по линии смещения, приколоть и настрочить в край (1b).



Края бортов / Косые бейки

Каждую косую бейку сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить.

➔ Припуски по срезам бортов срезать до ширины 0,7 см.

2 Каждую сложенную вдвое косую бейку сложить с деталью переда лицевыми сторонами и приметать к срезу борта, при этом открытые продольные срезы косой бейки лежат на припуске по срезу борта. Косую бейку притачать на расстоянии 0,7 см. Припуски шва срезать близко к строчке.

3 Каждую косую бейку заметать на изнаночную сторону, приутюжить. Деталь переда отстрочить на расстоянии 0,7 см от края борта, настрачивая косую бейку.

Плечевые швы

Детали переда сложить со спинкой лицевыми сторонами и сколоть плечевые срезы, при этом припосадить плечевые срезы спинки. Срезы стачать. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.

А

Воротник со стойкой

4 На детали стойки без прокладки заутюжить на изнаночную сторону припуск на шов втачивания. Эту деталь стойки наложить на деталь воротника с прокладкой, а деталь стойки с прокладкой - на деталь воротника без прокладки. Приколоть. Детали стойки притачать (контрольная метка 3). Припуски каждого шва срезать близко к строчке, на скруглённых участках надсечь. Припуски обоих швов разутюжить.

5 Детали воротника с притачанными деталями стойки сложить лицевыми сторонами, срезы сколоть и стачать так, как показано на рисунке. Припуски швов срезать близко к строчке, на углах - наискосок. Воротник вывернуть, края выметать, приутюжить. Сколоть швы притачивания деталей стойки и проложить строчку точно в шов.

6 Деталь стойки воротника с прокладкой вметать в горловину (контрольная метка 4), совместив поперечные метки на стойке с плечевыми швами. Втачать. Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь и заутюжить на стойку. Деталь стойки без прокладки приметать над швом втачивания. С лицевой стороны платья отстрочить воротник и стойку по контурам в край, настрачивая внутреннюю деталь стойки в шов втачивания внешней детали стойки.

Боковые швы











Детали переда сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть и стачать боковые срезы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.

ЮБКА

Вытачку стачать на левом переднем полотнище и заутюжить к линии середины переда.

Бт

Передние и заднее полотнища сложить лицевыми сторонами и стачать боковые срезы (контрольная метка 9). Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на заднее полотнище.



А
На каймах полотнищ выполнить боковые швы так же. Припуски швов разутюжить.

7 Кайму сложить по ЛИНИИ СГИБА, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчке. Кайму вывернуть, приутюжить.

8 Открытые срезы каймы сколоть и приколоть к нижнему срезу юбки, совместив боковые швы каймы и юбки, при этом правый конец каймы совмещается с размеченной линией сгиба переднего полотнища, а припуск по переднему срезу левого переднего полотнища выступает за левый конец каймы (стрелки). Кайму притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить вверх. Кайму отвернуть вниз.

Передний край левого переднего полотнища

9 Припуск по переднему срезу левого переднего полотнища заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть, приколоть и настрочить в край.

Складки

10 С лицевой стороны юбки заложить и заметать складки в направлении стрелок.

11 Верхнюю часть платья присборить по нижнему срезу, для чего проложить вдоль среза две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком и стянуть срез на нижние нитки строчек до длины верхнего среза юбки (от линии сгиба правого переднего полотнища до поперечной метки на левом переднем полотнище). Концы ниток связать. Сборки распределить равномерно.


Юбку притачать

12 Верхнюю часть платья приколоть к верхнему срезу юбки, совместив линии середины переда (контрольная метка 10), а также боковые швы, лицевая сторона к лицевой стороне, при этом край борта левой детали переда совмещается с поперечной меткой (стрелка). Цельнокроеную обтачку правого переднего полотнища отвернуть на лицевую сторону и приколоть сверху поверх правой детали переда, а внизу - поверх каймы. Притачать. Припуски каждого шва срезать близко к строчке и обметать вместе (12a). Верхнюю часть платья отвернуть вверх, а кайму - вниз. Припуски швов заутюжить на полотнище. Цельнокроеную обтачку правого переднего полотнища заметать на изнаночную сторону. Край приутюжить. На левом переднем полотнище обметать припуск по верхнему срезу и заутюжить на изнаночную сторону. Край отстрочить на расстоянии 0,7 см, настрачивая припуск (12b).

Рукава с манжетами

13 На каждом рукаве сделать разрез по разметке и разложить его в прямую линию. Рукав приколоть и притачать к обтачке разреза максимально близко к краю разреза так, как показано на рисунке, лицевая сторона к лицевой стороне. Обтачку заутюжить над швом притачивания.

14 Обтачку отвернуть, обогнув припуски шва, на изнаночную сторону, подвернуть, приметать над швом притачивания и настрочить в край. Рукав сложить, лицевой стороной вовнутрь, и стачать обе половинки окантовки у верхнего конца разреза наискосок, как вытачку - см. рисунок (14a).



15 Окантовку переднего края разреза заметать на изнаночную сторону. Приутюжить. По нижнему срезу рукава заметать складку (15а).

16 Для припосаживания проложить по окату рукава от метки ● до метки ● две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком. Рукав сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы рукава. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

17 Половинку манжеты с прокладкой приметать и притачать к нижнему срезу рукава (контрольная метка 5). Припуски шва и припуск по открытому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету.

18 Каждую манжету сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках - наискосок. Внутреннюю половинку манжеты отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба, приметать над швом притачивания и приутюжить. С лицевой стороны рукава отстрочить манжету по контуру в край, настрачивая внутреннюю половинку манжеты (18а).

На переднем конце манжеты обметать горизонтальную петлю.

Рукава втачать

Для припосаживания слегка стянуть окат на нижние нитки строчек.

19 Рукав вколоть в пройму, лицевая сторона к лицевой стороне. Для хорошей посадки рукава важно соблюдать 4 главных правила:

➔ Совмещаться должны: поперечные метки 6 на рукаве и перед, шов рукава с боковым швом, поперечная метка на окате с плечевым швом. Сборки распределить равномерно во избежание образования складочек. Рукав вметать и втачать со стороны рукава.

Припуски шва втачивания рукава срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на рукав.

Завязывающийся пояс: части пояса сложить лицевыми сторонами и стачать в одну длинную деталь. Припуски швов разутюжить.

20 Пояс сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы, оставив в продольном шве открытым участок для выворачивания. На концах шва сделать закрепки. Пояс вывернуть. Открытый участок шва застрочить.

Платье застегивается на маленькую кнопку над швом талии, а детали переда - в точке пересечения краев бортов.

В - ПЛАТЬЕ

Вытачки на груди сколоть и стачать к вершинам. Глубины вытачек заутюжить вниз.

Края бортов / Косые бейки

Каждую косую бейку сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и приутюжить.

➔ Припуски по срезам бортов срезать до ширины 0,7 см.

Срезы бортов обтачать косыми бейками - см. пункты и рис. 2 и 3.

Плечевые срезы сколоть и стачать. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.

Воротник-стойка

21 На детали воротника без прокладки заутюжить на изнаночную сторону припуск на шов втачивания. Обе детали воротника сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать срезы так, как показано на рисунке. Припуски шва срезать близко к строчке, на скруглённых участках надсечь. Воротник вывернуть, края выметать, приутюжить.

22 Внешнюю деталь воротника вметать в горловину (контрольная метка 7), совместив поперечные метки воротника с плечевыми швами, лицевая сторона к лицевой стороне. Втачать. Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь и заутюжить на воротник. Внутреннюю деталь воротника приколоть над швом втачивания и настроить в край.

Проймы / Косые бейки

Каждую косую бейку сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить.

➔ Припуски по срезам пройм срезать до ширины 0,7 см.

23 Каждую сложенную вдвое косую бейку приколоть к срезу проймы, лицевая сторона к лицевой стороне, при этом открытые срезы бейки лежат на припуске по срезу проймы. Бейку притачать на расстоянии 0,7 см. Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, край проймы выметать, приутюжить. Платье отстрочить на расстоянии 0,5 см от края каждой проймы, настрачивая бейку.

Боковые швы / Разрез в правом шве для завязки

Детали переда сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть и стачать боковые срезы. **Внимание:** правый боковой шов закончить у метки разреза. На концах швов сделать закрепки. Припуски швов обметать и разутюжить.

ЮБКА

Вытачки стачать на передних и заднем полотнищах к вершинам. Глубины вытачек заутюжить к линиям середины переда и спинки.

Боковые швы

Передние и заднее полотнища сложить лицевыми сторонами и стачать боковые срезы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на заднее полотнище.

Верхнюю часть платья присборить - см. пункт и рис. 11.

Юбку притачать - см. пункт и рис. 12.

24 Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону, приколоть и пришить вручную потайными незатянутыми стежками. Цельнокроеную обтачку правого переднего полотнища пришить к подгибке низа платья.

Завязки

25 Каждую завязку сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы так, как показано на рисунке. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках - наискосок. Завязки вывернуть, приутюжить. Заложить и заколоть складку в направлении стрелки.

Правую завязку приколоть под передний край правого полотнища от шва талии. Передний край полотнища отстрочить в край, настрачивая завязку. Конец завязки пришить вручную (25а).

Левую завязку настроить так же под передний край левого переднего полотнища.

Платье застегивается на маленькую кнопку над швом талии, а детали переда - в точке пересечения краев бортов.